

Procédure de soin

Sonde vésicale / Fixation de la sonde

Adulte

Généralités

Avertissement

La responsabilité du CHUV et des auteurs ne peut être engagée en cas d'utilisation de ce document en dehors du cadre prévu au CHUV. L'adoption de ces techniques de soins par une autre institution relève de la responsabilité de sa direction. Tout soin nécessite des connaissances appropriées et ne peut donc être exécuté que par des professionnels qualifiés. La forme et le contenu de ce document peuvent faire l'objet d'amélioration continue ou d'évolution dans les versions futures. Seule la version électronique fait foi.

Cadre de référence

[Précautions Standard / Hygiène des mains](#)

[Hygiène, prévention et contrôle de l'infection \(HPCI\)](#)

[REFMED](#)

[Catalogue des examens](#)

[Tableau des antiseptiques au CHUV](#)

[Tableau des désinfectants au CHUV](#)

Directive institutionnelle : [Bonnes pratiques de documentation et de tenue du dossier patient du CHUV](#)

Directive institutionnelle : [Identitovigilance et port du bracelet d'identification des patients \(BIP\)](#).

Directive institutionnelle : [Gestion de la douleur](#)

Directive institutionnelle : [Gestion des médicaments : Préparation, double-contrôle et administration des médicaments](#)

L'application de cette procédure de soin spécifique requiert la lecture préalable de la procédure générique, accessible dans la section Contexte ci-dessous.

Contexte

Sonde vésicale

Technique de soin

Matériel

- 1 Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains
- 1 Boîte de gants non stériles
- 1 Sparadrap non tissé (Type : Micropore®)
- 1 Paire de ciseaux non stérile
- 1 Compresse(s) stérile(s) 5x5cm
- 1 Rouleau de lacet

Déroulement du soin

Prérequis

Le matériel nécessaire à la réalisation du soin est déposé sur une surface désinfectée avec une lingette imprégnée du désinfectant usuel au CHUV (plateau inox, chariot de soin, plan de travail, etc...).

Hygiène des mains

A effectuer par friction hydro-alcoolique selon les 5 moments de l'hygiène des mains

Remarque : Différents systèmes de fixation existent et peuvent être des alternatives à la technique présentée ci-dessous.

Exemple : Statlock® Foley 2-way ou équivalent



- Fixer la sonde sur le haut de la cuisse en évitant toute traction et coudure
 - Découper un carré d'adhésif
 - Le plier en 2
 - Faire 2 incisions au centre avec un écart de 1 cm et d'une profondeur de 2 cm



- Glisser 15 cm de lacet dans les incisions centrales



- Retirer le papier de protection de l'adhésif
- Placer une compresse de 5x5cm sur la peau



- Coller l'adhésif sur la compresse et la peau



- Attacher la sonde en dessous du point de jonction avec le sac collecteur



Liens

Procédures de soins liées

Sonde vésicale

Date de validation	Auteurs	Experts
07.07.2023	Léon Cudré, ICLS Méthodes de soins, Direction des soins, Lausanne, CHUV	Lara Vallarino, Infirmière / URO