

Procédure de soin

Drain Jackson Pratt sous poche / Vidange de la poche

Adulte

Généralités

Avertissement

La responsabilité du CHUV et des auteurs ne peut être engagée en cas d'utilisation de ce document en dehors du cadre prévu au CHUV. L'adoption de ces techniques de soins par une autre institution relève de la responsabilité de sa direction. Tout soin nécessite des connaissances appropriées et ne peut donc être exécuté que par des professionnels qualifiés. La forme et le contenu de ce document peuvent faire l'objet d'amélioration continue ou d'évolution dans les versions futures. Seule la version électronique fait foi.

Cadre de référence

Précautions Standard / Hygiène des mains
Hygiène, prévention et contrôle de l'infection (HPCi)
REFMED
Catalogue des examens
Tableau des antiseptiques au CHUV

Directive institutionnelle : <u>Bonnes pratiques de documentation et de tenue du dossier patient du CHUV</u> Directive institutionnelle : <u>Identitovigilance et port du bracelet d'identification des patients (BIP)</u>

Directive institutionnelle : Gestion de la douleur

Tableau des désinfectants au CHUV

Directive institutionnelle : <u>Gestion des médicaments : Préparation, double-contrôle et administration des</u>

<u>médicaments</u>

L'application de cette procédure de soin spécifique requiert la lecture préalable de la procédure générique, accessible dans la section Contexte ci-dessous.

Contexte

Drain Jackson Pratt sous poche

Technique de soin

Matériel

- 1 Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains
- 1 Boite de gants non stériles
- 2 Compresse(s) stérile(s)
- 1 Protection pour le lit
- 1 Chlorhexidine alcoolique 2%
- 1 Pot gradué ou bassin réniforme





Déroulement du soin

Prérequis

Le matériel nécessaire à la réalisation du soin est déposé sur une surface désinfectée avec une lingette imprégnée d'alcool (plateau inox, chariot de soin, plan de travail, etc...).

Hygiène des mains

A effectuer par friction hydro-alcoolique selon les 5 moments de l'hygiène des mains

- Imprégner les compresses stériles d'antiseptique
- Mettre une paire de gants non stériles
- Mettre la protection du lit si nécessaire
- Ouvrir la poche et évacuer le contenu dans un récipient propre
- Désinfecter l'ouverture de la poche à l'aide de compresses stériles imprégnées d'antiseptique
- · Refermer la poche
- · Retirer les gants

Se référer à la fiche <u>Drain Jackson Pratt / Blake / Manovac</u> pour : la vidange du drain, le changement de réceptacle et l'ablation du drain

Liens

Procédures de soins liées

Drain Jackson Pratt - Blake - Manovac

Drain Jackson Pratt sous poche

Date de validation	Auteurs	Experts
22.11.2019	Johanna Zeilmaker, Infirmière spécialisée Méthodes de soins, Direction des soins, Lausanne, CHUV	Marine Ballif, ICLS Marco Reis de Matos, Infirmier

